

Installation et Mise à jour du Logiciel sur un serveur Windows

Ce logiciel est une application Client-Serveur qui fonctionne sous OS Windows
La base de données (BD) est composée des fichiers contenus dans le répertoire
BD dont l'emplacement est indiqué dans le fichier NomDuLogiciel.ini (FILE=)

I - INSTALLATION

1 - Lancez la procédure d'installation

A l'installation la BD est installée par défaut dans le répertoire du logiciel.

2 - Si vous n'avez pas installé par défaut dans c:\NomDuLogiciel , repointez la BD.

3 - Placez la BD sur le serveur à un endroit de sauvegarde quotidienne
(couper/coller le répertoire BD et pas copier/coller), ne trouvant plus sa BD, le
logiciel demandera de repointer le répertoire .

Droit d'accès : Attention la BD doit être installée à un endroit accessible aux utilisateurs :

Chaque PC est "administrateurs" à son niveau.

*Sur le serveur, le répertoire du logiciel et tous ses fichiers ainsi que le répertoire BD et tous
ses fichiers doivent être en contrôle total pour tous.*

4 - Lancez une ré-indexation des fichiers (menu outil/maintenance/reindexer)

5 - Mettez des raccourcis sur les pc vers NomDuLogiciel.exe (clic droit souris sur
NomDuLogiciel.exe, envoyer vers , créer un raccourci sur le bureau)

II - MISES A JOUR

Les mises à jour se font avec cette même procédure

Application et BD (si modification structurelle) sont mises à jour

Les mises à jour n'installent pas la BD mais met a jour structurellement celle
déjà installée sans toucher aux données.

Mises à jour (conseils)

- Arrêter le logiciel tous les postes

- Sauvegarder la BD (copier/coller)

- Lancer les mise à jour directement sur le serveur afin d'éviter le réseau

- Lancez une ré-indexation des fichiers (menu outil/maintenance/reindexer)

- Si vous avez installé l'application sur chaque PC au lieu des raccourcis , lancez
alors aussi la mise à jour sur chaque PC

III - SUPPORT TECHNIQUE

Menu outil/maintenance/Email au support technique